


Tutorial para configurar Outlook 2003


Arrancamos el OUTLOOK 2003 desde INICIO > PROGRAMAS > MICROSOFT OFFICE > OUTLOOK 2003



Si es la primera vez que lo abrimos nos aparecerá un asistente. Si no es la primera vez tenemos que ir a el menú HERRAMIENTAS > CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO. Nos aparece la pantalla inicial. Pulsamos el botón "Siguiente":




Nos pregunta si deseamos configurar una cuenta de correo electrónico. Seleccionamos "Sí" y pulsamos en "Siguiente".



Ahora nos pregunta el tipo de servidor que vamos a utilizar. En nuestro caso podremos seleccionar POP3 o IMAP. Normalmente se suele usar el protocolo **POP3** para el correo entrante, lo seleccionamos y hacemos clic en "Siguiente":

Si lo desea, dispone también de la posibilidad de utilizar **IMAP** que realiza la misma función pero de manera distinta y permite disponer de una copia de sus correos en el servidor los cuales pueden ser consultados también desde el servicio de Webmail.



En la siguiente ventana debemos rellenar todos los campos de la manera que se indica a continuación y sustituyendo "midominio.com" por el nombre de dominio que haya contratado:

- *Su nombre* Este nombre se mostrará a los destinatarios del correo.
- *Dirección de correo electrónico.*
- *Servidor de correo entrante* :Sería *pop3.midominio.com*
- *Servidor de corre saliente* Se trata del servidor SMTP. Sería *smtp.midominio.com*

En *Nombre de usuario* y en *Contraseña* tiene que introducir los datos de usuario que tiene asignados para dicha cuenta. Si hubiéramos elegido servidor IMAP en vez de POP3 los parámetros que hemos añadido ahora serían exactamente los mismos salvo el servidor de correo entrante que sería *imap.midominio.com*

Cuentas de correo electrónico

Configuración de correo electrónico de Internet (POP3)
Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.

Información sobre el usuario

Su nombre:

Dirección de correo electrónico:

Información del servidor

Servidor de correo entrante (POP3):

Servidor de correo saliente (SMTP):

Información de inicio de sesión

Nombre de usuario:

Contraseña:

Recordar contraseña


Iniciar sesión utilizando Autenticación de contraseña de seguridad (SPA)

Probar configuración

Después de rellenar la información de esta pantalla, le recomendamos que pruebe su cuenta haciendo clic en el botón. (Requiere conexión de red)

Después de completar todos los campos y antes de seguir adelante deberíamos de hacer clic en el botón "Mas configuraciones..."

Es muy importante acceder a la pestaña superior "Servidor de salida" y configurarlo como aparece abajo. Seleccionamos *Mi servidor de salida requiere autenticación y Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada.*



Aceptamos y "Siguiendo". Nos aparece una pantalla que nos indica que ya esta configurada la cuenta de correo y ya podemos enviar y recibir.

